MONITOR
DE FREQUÊNCIA

Entenda o ritmo do mercado.
Leia a amplitude. Reconheça a intensidade.

DÓLAR FUTURO

ÍNDICE FUTURO

BITCOIN FUTURO

MANUAL DO USUÁRIO

Guia único para as versões DOLFUT, INDFUT e BITFUT.
Instalação, cálculo, cores e configurações essenciais.

© 2026 Alexandre Valle — MESTER. Todos os direitos reservados.

Do download à tela do Profit.

Siga esta sequência para instalar qualquer uma das três versões do monitor.

IMPORTANTE: PROFIT PRO ATUALIZADO

Mantenha o Profit Pro sempre atualizado na última versão beta. Antes de instalar o indicador, confira se a plataforma está atualizada.

1 Baixe e salve o arquivo PSF

Baixe o arquivo .PSF do Monitor de Frequência e salve-o em uma pasta fácil de localizar no computador. Você usará esse arquivo na importação.

2 Abra a importação de estratégias

Abra o Profit Pro. No menu Estratégias, clique em Importar e Exportar Estratégias e acesse a opção de importação.

3 Selecione o arquivo e importe

Localize e escolha o arquivo .PSF que você salvou. Selecione as estratégias que deseja instalar e confirme a importação para dentro do Profit.

4 Insira o monitor fora do gráfico

Abra o gráfico do ativo em 1 minuto e acesse a inserção de indicadores. Escolha o Monitor de Frequência correspondente ao ativo e insira-o fora do gráfico, em uma janela separada do gráfico de preços.

PRONTO PARA ACOMPANHAR

O histograma e o status de frequência aparecerão no painel do indicador. Use DOL para dólar futuro, IND para índice futuro e BIT para Bitcoin futuro.

© 2026 Alexandre Valle — MESTER. Todos os direitos reservados.

Quanto o mercado se move?

Uma leitura objetiva da amplitude média de cada candle de um minuto.

1 Por que acompanhar a frequência?

O ritmo do mercado muda ao longo do pregão. A mesma distância em pontos pode ser pequena em um período de maior amplitude e grande em um período mais lento. O monitor ajuda a contextualizar essas mudanças e a avaliar distâncias no gráfico.

A MEDIDA USADA NESTE INDICADOR

Amplitude de uma barra = máxima − mínima

“Frequência” é o nome da amplitude média por barra de 1 minuto; não é contagem de negócios nem uma medida em hertz.

2 Como o cálculo começa e evolui

Na primeira barra do dia, usa a própria amplitude. Na segunda, calcula a média de duas; na terceira, de três; e assim por diante. A partir da décima, usa sempre as últimas dez barras, incluindo a atual. A contagem reinicia a cada dia.

1ª barra	2ª barra	10ª em diante
1 amplitude	média de 2	média de 10

O valor muda enquanto o candle atual se forma. Se houver minutos sem candle, entram as últimas barras disponíveis do dia: dez barras podem abranger mais de dez minutos.

3 P: uma unidade para cada instrumento

O status converte a frequência em ticks, identificados por P. Essa unidade permite relacionar a leitura à configuração do gráfico de range.

DOL	IND	BIT
1P = 0,5 ponto	1P = 5 pontos	1P = 20 pontos

As cores indicam intensidade, não direção. Verde não é sinal de compra; vermelho não é sinal de venda.

© 2026 Alexandre Valle — MESTER. Todos os direitos reservados.

Leia as cores. Ajuste o essencial.

As faixas são fixas por instrumento e usam a frequência real, antes do arredondamento.

COR	DOL	IND	BIT
CINZA	P ≤ 4	P ≤ 20	P ≤ 15
VERMELHO	4 < P < 6	20 < P ≤ 30	15 < P ≤ 20
AMARELO	6 ≤ P < 8	30 < P ≤ 40	20 < P ≤ 30
VERDE	P ≥ 8	P > 40	P > 30

P representa a frequência convertida em ticks. As cores da tabela são as cores do histograma e do status.

Na tela do Profit Pro

Use a versão correspondente ao ativo em um gráfico temporal de 1 minuto, com histórico desde a abertura do dia. O histograma apresenta a amplitude média em pontos; o status à direita mostra “Frequência XP”. A linha tracejada acompanha o valor atual, e a linha zero serve de referência. O cálculo é feito no gráfico de 1 minuto, mesmo quando a leitura em P é usada como referência para um gráfico de range.

Apenas duas configurações

FonteStatus: tamanho do texto à direita; padrão 8 e mínimo 6.
Senha: mantenha 0 até 31/12/2026. A partir de 2027, solicite à MESTER a senha do semestre: janeiro a junho ou julho a dezembro.

Como ler o arredondamento: frações até 0,5 descem; acima de 0,5 sobem. Exemplo: 19,5P vira 19P e 19,6P vira 20P. A cor não é arredondada: no DOL, 5,6P aparece como 6P, mas permanece vermelho.

DÊ O PRÓXIMO PASSO

Conheça o universo MESTER.

Explore nossos conteúdos, ferramentas e formações.

grupomester.com →

© 2026 Alexandre Valle — MESTER. Todos os direitos reservados.