DOL AXIS

DÓLAR FUTURO

DISCIPLINA
ANÁLISE
RESULTADOS
SEMPRE

PÁGINA 1 | INSTALAÇÃO NO PROFIT

MANUAL RÁPIDO DOL AXIS

INSTALAÇÃO · CONFIGURAÇÃO · OPERAÇÃO

MAIS QUE UM INDICADOR
UMA VANTAGEM

FOCO
ESTRATÉGIA
EVOLUÇÃO

1 Baixe o arquivo no site

Acesse a página de downloads gratuitos da MESTER e baixe o arquivo do DOL AXIS no formato PSF.

PASSO 1
BAIXE O ARQUIVO PSF

2 Importe no Profit

No Profit, acesse Ferramentas > Importar / Exportar Estratégias.

PASSO 2
ACESSE IMPORTAR / EXPORTAR

3 Selecione o arquivo PSF

Escolha a opção de importar e selecione o arquivo PSF que você baixou no site.

PASSO 3
ESCOLHA O ARQUIVO PSF

4 Conclua a importação

Confirme a importação para adicionar o DOL AXIS ao Profit.



PASSO 4
IMPORTE PARA O PROFIT

5 Aplique no gráfico

Abra um gráfico do Dólar Futuro, de preferência em 1 minuto. Depois vá em **Inserir > Indicadores**, escolha DOL AXIS e clique em OK.

PASSO 5
APLIQUE NO GRÁFICO

DICA RÁPIDA

O DOL AXIS já vai pronto em PSF. Não precisa compilar nem abrir o Editor de Estratégias.
Basta baixar, importar no Profit e aplicar no gráfico.

MANUAL DO INDICADOR

DOL AXIS

INDICADOR DE ORIENTAÇÃO PARA DÓLAR FUTURO

1 O QUE É

O **DOL AXIS** é um indicador de orientação que ajuda o trader a identificar o viés predominante do Dólar Futuro, evitando operações contra o movimento e sinalizando quando o mercado está sem alinhamento ou com o preço esticado.

2 COMO APARECE NO GRÁFICO

3 CORES E SIGNIFICADOS

VERDE	Existe alinhamento comprador. Procure apenas compras e evite vendas.
VERMELHO	Existe alinhamento vendedor. Procure apenas vendas e evite compras.
CINZA	Mercado sem direção clara. Aguarde alinhamento.
AMARELO	Preço esticado. Não persiga o movimento.

4 IMPORTANTE

O **DOL AXIS** não é um sistema de call. Ele funciona como um filtro de direção e contexto, ajudando o trader a identificar o lado predominante do mercado e a evitar operações de baixa probabilidade.

MESTER

grupomester.com

DOL AXIS

DÓLAR FUTURO

DISCIPLINA
ANÁLISE
RESULTADOS
SEMPRE

PÁGINA 3 | CONFIGURAÇÃO DO INDICADOR

COMO CONFIGURAR DOL AXIS

INSTALAÇÃO · CONFIGURAÇÃO · OPERAÇÃO

MAIS QUE UM INDICADOR UMA VANTAGEM

FOCO
ESTRATÉGIA
EVOLUÇÃO

1 Configuração recomendada para começar

Utilize as configurações abaixo para seus primeiros testes no DOL AXIS.

- Ativo: **Dólar Futuro**
- Timeframe: **1 minuto**
- Janela: **09:00 às 17:00**
- Mantenha os parâmetros padrão da V1 nos primeiros testes.

2 Parâmetros principais

Conheça os parâmetros do DOL AXIS V1 e suas funções.

Parâmetro (Padrão)	Descrição
PeriodoRapida = 9	Sensibilidade da média rápida
PeriodoEixo = 21	Eixo principal do indicador
PeriodoVolatilidade = 14	Cálculo da volatilidade atual
PeriodoVolBase = 50	Base de comparação da volatilidade
Lookback1nclinacao = 3	Mede a inclinação recente
FatorDirecional = 0,25	Exigência mínima para assumir direção

Parâmetro (Padrão)	Descrição
FatorEsticado = 2,25	Define quando o preço está longe demais do eixo
FatorStop = 1,60	Multiplicador do stop de referência
StopMinimo = 2,50	Valor mínimo do stop em pontos
HoraInicio = 900	Início da janela operacional
HoraFim = 1700	Fim da janela operacional

3 Regras práticas

Siga estas orientações para obter os melhores resultados.

- Se você é iniciante, não altere tudo de uma vez.
- Teste primeiro os parâmetros padrão.
- Ajuste um item por vez e observe o efeito no gráfico.
- Compare dias de tendência e dias laterais antes de concluir.

4 Quando mexer nos parâmetros?

Ajuste os parâmetros apenas quando tiver um motivo específico.

Mais seletivo
Aumente o FatorDirecional.

Mais sensível
Reduza PeriodoEixo ou PeriodoRapida com cautela.

Mais proteção contra perseguição
Reduza o FatorEsticado para marcar esticado mais cedo.

DICA FINAL

O melhor ponto de partida é usar a configuração padrão da V1 e só personalizar depois de alguns testes no DOLFUT.